

Comment migrer à Windows 11 depuis un Windows 10 “non compatible” ?

Rappel de la nécessité de ce document:

Windows 10 ne sera plus pris en charge à compter du mois d'octobre 2025

Après le 14 octobre 2025, Microsoft ne fournira plus de mises à jour logicielles gratuites à partir de Windows Update, ni d'assistance technique, ni de correctifs de sécurité pour Windows 10. Votre ordinateur personnel fonctionnera toujours, mais nous vous recommandons de passer à Windows 11.

Ce document s'appuie sur les documents officiels Microsoft suivants:

[Configuration requise pour Windows 11 - Support Microsoft](#)

[Comment utiliser l'application Contrôle d'intégrité du PC - Support Microsoft](#)

[Se préparer à la mise à niveau vers Windows 11](#)

[Windows 11 spécifications, fonctionnalités et configuration requise pour l'ordinateur](#)

Avertissements

Utilisateur Microsoft

Microsoft impose l'usage d'un compte Microsoft pour l'utilisation de Windows 11.

Si vous utilisez actuellement un compte local, soyez prêt à le migrer à un compte Microsoft à la fin de la mise à jour à Windows 11. Vos données, applications et paramètres seront conservés, simplement l'identifiant utilisateur changera. Vous pouvez créer ce compte avant le passage à Windows 11 ou le faire “en direct” à la fin de cette opération.

Processeur non officiellement reconnu

Nous verrons comment installer Windows 11 sur un PC dont le processeur n'est pas officiellement supporté par Microsoft. Il est évident que même si le passage à Windows 11 fonctionne aujourd'hui, il se peut qu'une future mise à jour soit incompatible avec le processeur.

Faites une sauvegarde de vos données

Les manipulations que vous allez effectuer ne sont pas sans danger, donc faites une sauvegarde de toutes vos données avant de procéder !

Tester la compatibilité

Configuration minimum requise officielle

[Windows 11 spécifications, fonctionnalités et configuration requise pour l'ordinateur](#)

Votre appareil doit être [sous Windows 10](#), version 2004 ou ultérieure, pour se mettre à niveau. Des mises à jour gratuites sont disponibles via Windows Update dans **Paramètres>Mise à jour et sécurité**.

Processeur	1 gigahertz (GHz) ou plus, avec au moins 2 cœurs sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC).
RAM	4 gigaoctets (Go)
Stockage	Périphérique de stockage de 64 Go ou plus. Voir Plus d'informations sur l'espace de stockage pour maintenir Windows 11 à jour pour plus de détails.
Microprogramme du système	Démarrage sécurisé compatible UEFI. Cliquez ici pour obtenir des Informations sur la façon dont votre PC peut répondre à cette exigence.
TPM	Module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0. Cliquez ici pour obtenir des informations sur la façon dont votre PC peut répondre à cette exigence.

Carte graphique Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0.

Affichage Écran haute définition (720p) d'une diagonale supérieure à 9 pouces, 8 bits par canal de couleur.


Je recommande vivement un minimum de 8Go de mémoire (RAM) et 128 Go de disque pour une utilisation confortable.


Test avec PC Health Check

Utiliser le logiciel Microsoft PC , comme indiqué sur [Comment utiliser l'application Contrôle d'intégrité du PC - Support Microsoft](#)


En résumé:

- 1/ télécharger le logiciel à cette adresse: <https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp>
- 2/ aller dans le dossier téléchargement et installer PC Health Check en double-cliquant sur "WindowsPCHealthCheckSetup"





Le logiciel démarre automatiquement à la fin de l'installation. Cliquer sur "Vérifier maintenant"



Les résultats du test s'affichent:



Ce PC ne répond pas actuellement à la configuration requise pour Windows 11



Vérifiez si vous pouvez effectuer des opérations et, si ce n'est pas le cas, vous continuerez à recevoir les mises à jour Windows 10.



Ce PC doit prendre en charge le démarrage sécurisé.
[En savoir plus sur l'activation du démarrage sécurisé](#)



TPM 2.0 doit être pris en charge et activé sur ce PC.
[En savoir plus sur l'activation de TPM 2.0](#)
TPM: Le Module de plateforme sécurisée (TPM) n'est pas détecté



Le processeur n'est actuellement pas pris en charge pour Windows 11.
[En savoir plus sur les processeurs pris en charge](#)
Processeur : Intel® Core™ i5-6300U CPU @ 2.40GHz



Il y a au moins 4 Go de mémoire système (RAM).
Mémoire système : 8 GB



La taille du disque système est supérieure ou égale à 64 Go.
Stockage système : 500 GB



Le processeur a deux cœurs ou plus.
Noyaux d'un processeur : 2

Les points bloquants affichent , les points nécessitant une action sont marqués avec  et bien sûr ce qui est compatible est marqué avec 

Actions selon les résultats de PC Health Check

Démarrage sécurisé

Docs de référence:


[How to convert MBR to GPT drive to switch BIOS to UEFI on Windows 10 MBR2GPT | Microsoft Learn](#)

[Quelle est la différence entre le format GPT et MBR pour un disque dur ? – Tech2Tech](#)


Vérification du mode du disque dur

L'activation du démarrage sécurisé nécessite que le disque dur soit en mode "GUID Partition Table (GPT)" et non "Master Boot Record (MBR)". Pour vérifier ce qu'il en est procéder ainsi:


1. Dans la zone de recherche de la barre des tâches, entrez Gestion de l'ordinateur, sélectionnez et maintenez la sélection de (ou cliquez avec le bouton droit sur) Gestion de l'ordinateur, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.



2. Une fois la gestion des ordinateurs ouverte, accédez à Gestion des disques dans Stockage



3. Cliquez droit sur le disque où est installé Windows et choisir "Propriétés"




4. Choisir la tabulation Volumes et regarder le paramètre Type de partition:
- MBR (Secteur de démarrage principal)
 - ou
 - GUID Partition Table (GPT)

Dans le premier cas - MBR (Secteur de démarrage principal) - il va falloir utiliser l'outil de migration mbr2gpt de Microsoft pour passer en GPT et activer le "Démarrage sécurisé"

Conversion de MBR à GPT

Important : avant de suivre ses instructions, vérifiez (sur le site Web du constructeur par ex.) que votre PC dispose bien d'un **firmware UEFI**. En effet, seul l'UEFI peut démarrer sur un disque GPT. Si vous convertissez votre disque système en GPT alors que vous avez un **firmware BIOS**, vous ne pourrez plus démarrer sur Windows.

Normalement si ce n'est pas possible vous devez avoir l'icône  devant "Ce Pc doit prendre en charge le démarrage sécurisé". L'indicateur  indique que l'option est présente mais pas activée.




Important :si les volumes sont protégés avec BitLocker (encryption), il faudra le désactiver avant la conversion, puis le réactiver ensuite.


Pas de panique: cette option est rarement activée sur les Windows "familiaux"

To convert a drive using MBR to GPT on Windows 10, use these steps:


1. Ouvrir "Paramètres" (clic sur le bouton Démarrer)



2. Choisir “Mise à jour et Sécurité” (tout en bas)



3. Sélectionnez “Récupération”, puis cliquez Redémarrer maintenant sous l'option Démarrage avancé



Récupération

Réinitialiser ce PC

Si votre PC ne fonctionne pas correctement, il réinitialiser. Cela vous permet de choisir de co personnels ou de les supprimer, puis de réinst terminer la réinitialisation, vous devez être cor suivre les instructions sur votre PC.

[En savoir plus sur la mise en réseau et d'autre: réinitialisation](#)

Commencer


Démarrage avancé

Démarrez à partir d'un périphérique ou d'un c lecteur USB ou un DVD), modifiez les paramèt Windows ou restaurez Windows à partir d'une PC va être redémarré.

Redémarrer maintenant

Autres options de récupération


4. Après le redémarrage, choisir l'option Dépannage
Click the Troubleshoot option.
5. Click on Advanced options.
6. Click the Command Prompt option.



(Image credit: Mauro Huculak)

8. Après le redémarrage, choisir Select your administrator account and sign in (if applicable).
9. Type the following command to validate the drive's requirements and press Enter: *mbr2gpt /validate*
- Quick tip: The mbr2gpt.exe is located in the "System32" folder inside the "Windows" folder. If you want to see all the available options, use the *mbr2gpt /?* command.

exactement comme sur screenshot



A screenshot of a Windows command prompt window titled "Administrator: X:\windows\system32\cmd.exe". The window shows the output of the command `mbr2gpt /validate`. The output text is as follows:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1200]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


X:\windows\system32>mbr2gpt /validate
MBR2GPT: Attempting to validate disk 0
MBR2GPT: Retrieving layout of disk
MBR2GPT: Validating layout, disk sector size is: 512 bytes
MBR2GPT: Validation completed successfully

X:\windows\system32>_
```

(Image credit: Mauro Huculak)

10. Type the following command to convert the drive from MBR to GPT and press

Enter: *mbr2gpt /convert*



```
Administrator: X:\windows\system32\cmd.exe
X:\windows\system32>mbr2gpt /convert
MBR2GPT will now attempt to convert the default book disk.
If conversion is successful the disk can only be booted in GPT mode.
These changes cannot be undone!

MBR2GPT: Attempting to convert disk 0
MBR2GPT: Retrieving layout of disk
MBR2GPT: Validating layout, disk sector size is: 512 bytes
MBR2GPT: Backing up the system partition
MBR2GPT: Creating the EFI system partition
MBR2GPT: Installing the new boot files
MBR2GPT: Performing the layout conversion
MBR2GPT: Migrating default boot entry
MBR2GPT: Adding recovery boot entry
MBR2GPT: Fixing drive letter mapping
MBR2GPT: Conversion completed successfully
Call WinREpair to repair WinRE
MBR2GPT: Failed to update ReAgent.xml, please try to manually disable and enable WinRE.
MBR2GPT: Before the new system can boot properly you need to switch the firmware to boot to UEFI mode!

X:\windows\system32>
```

(Image credit: Mauro Huculak)

- Quick note: The command output in this image indicates that the conversion has completed successfully, but there was an issue with the Windows Recovery Environment. If this happens, once you're in the desktop, run the *reagentc /disable* and *reagentc /enable* commands from Command Prompt (admin).
11. Click the Close button.
 12. Click the "Turn off your PC" option.

Une fois le disque converti en GPT, redémarrez votre PC puis rendez-vous dans les [paramètres du firmware UEFI](#).


Afin que votre ordinateur démarre en mode UEFI, modifiez l'option « UEFI Boot » pour UEFI au lieu de Legacy (ou CSM).


Dell démarrer et presser F12

Boot séquence UEFI, et apply, restart

vérifier que Windows démarre correctement,

- lancer les commandes `reagentc /disable` and `reagentc /enable` dans une Invite de Commandes en mode Admin:





```
CA. Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\WINDOWS\system32>reagentc /disable
REAGENTC.EXE : opération réussie.

C:\WINDOWS\system32>reagentc /enable
REAGENTC.EXE : opération réussie.


C:\WINDOWS\system32>
```

Vous pouvez désormais activer le Démarrage Sécurisé (Secure Boot)

redémarrer et aller dans la configuration BIOS à nouveau

Advanced boot option: deselecter Enable Attempt Legacy Boot, puis Apply. Ensuite
deselect Enable Legacy Options ROMs

Le test de PC Health Test n'affiche plus l'alerte "Démarrage Sécurisé"



TPM 2.0

Doc de référence:

[Mettre à jour votre BIOS pour activer le TPM 2.0 et installer Windows 11](#)


L'affichage du message d'alerte orange "TPM 2.0 doit être pris en charge" signifie que TPM est présent mais pas avec la bonne version.

Il va falloir aller sur le site du constructeur du PC pour récupérer le logiciel de mise à jour du TPM.

1. Vérifier la présence et la version du TPM

Suivez ces étapes pour vérifier si votre ordinateur dispose d'un TPM compatible :

1. Appuyez sur Windows + R, tapez tpm.msc, puis appuyez sur Entrée.
2. Dans la fenêtre Gestion du module de plateforme sécurisée (TPM), vérifiez la "Version de spécification" sous "Informations sur le fabricant du TPM".



Si la version est inférieure à 2.0 ou si aucune information n'apparaît, passez à l'étape suivante.

2. Identifier le fabricant et le modèle de votre matériel

Pour les PC de marque (Dell, HP, Lenovo, etc.) :

1. Appuyez sur Windows + R, tapez msinfo32, puis appuyez sur Entrée.
2. Dans la fenêtre Informations système, notez les champs "Fabricant du système" et "Modèle du système".

Informations système		
Fichier Edition Affichage ?		
Résumé système	Élément	Valeur
⊕ Ressources matérielles ⊕ Composants ⊕ Environnement logiciel	Modèle	Latitude E7270
	Type	PC à base de x64
	Référence (SKU) du système	06DB
	Processeur	Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU
	Version du BIOS/Date	Dell Inc. 1.36.3, 18/09/2022
	Version SMBIOS	3.0
	Version du contrôleur embarqué	255.255
	Mode BIOS	UEFI
	Fabricant de la carte de base	Dell Inc.
	Produit de la carte de base	0K4CNR
	Version de la carte de base	A00
	Rôle de la plateforme	Mobile

Pour les PC assemblés :

1. Appuyez sur Windows + R, tapez cmd, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir l'Invite de commandes.
2. Saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée :

```
wmic baseboard get  
product,Manufacturer,version,serialnumber
```
3. Les informations sur le fabricant et le modèle de la [carte mère](#) s'afficheront.

3. Consulter le site du fabricant pour une mise à jour du BIOS

Par ex. sur un Dell Latitude E7270:
faire une recherche Internet

latitude e7270 tpm 2.0



TOUT

RECHERCHER

SHOPPING

IMAGES

VIDÉOS

CARTES

COPILOT

Environ 14 300 000 résultats



Dell

<https://www.dell.com> > support > home > en-us > d... Traduire ce résultat

[Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility | Driver Details | Dell US](#)

21 mars 2017 · This utility updates the system TPM 2.0 firmware to the new revision. If the utility is run on a system with TPM 1.2, it can switch the TPM mode to TPM 2.0. Switching the TPM ...

Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility REDÉMARRAGE REQUIS

Le contenu de cette page a peut-être été traduit automatiquement. Pour faire part de vos commentaires, remplissez le formulaire au bas de la page.

Ce package contient la mise à jour du micrologiciel du module TPM 2.0 Dell. Il est pris en charge sur les ordinateurs Dell Latitude, OptiPlex, Precision et XPS qui exécutent les systèmes d'exploitation Windows 7 64 bits, Windows 8.1 64 bits et Windows 10 64 bits.

RECOMMANDÉ



Vérifier la compatibilité

Saisissez les détails de votre produit pour afficher les dernières informations sur le pilote de votre système.

Saisir votre modèle ou numéro de série Dell

Rechercher

Vous souhaitez rechercher votre produit ? Saisissez un identifiant de produit. [Comment faire](#)

À propos de quel produit pouvons-nous vous aider ?

CET ORDINATEUR



Latitude E7270

Numéro de série :



Vérifier la compatibilité

Saisissez les détails de votre produit pour afficher les dernières informations sur le pilote de votre système.

Vous avez sélectionné le produit suivant : [Latitude E7270](#) Numéro de série : 

Système d'exploitation

Windows 10, 64-bit

[Retour](#) [Envoyer](#)

Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility REDÉMARRAGE REQUIS

Le contenu de cette page a peut-être été traduit automatiquement. Pour faire part de vos commentaires, remplissez le formulaire au bas de la page.

Ce package contient la mise à jour du micrologiciel du module TPM 2.0 Dell. Il est pris en charge sur les ordinateurs Dell Latitude, OptiPlex, Precision et XPS qui exécutent les systèmes d'exploitation Windows 7 64 bits, Windows 8.1 64 bits et Windows 10 64 bits.

Pour afficher tous les pilotes de votre Latitude E7270, accédez à [Pilotes et téléchargements](#).

RECOMMANDÉ





Il s'agit de la dernière version validée par Dell de ce pilote

DellTpm2.0_Fw1.3.2.8_V1_64.exe | 626.05 KB



[Télécharger](#)

Aller dans le dossier Téléchargements et exécuter le fichier en tant qu'administrateur via un clic droit





Un message d'erreur est apparu et il a fallu qu'j'active TPM 1.2 dans le BIOS:



Nouveau test PC Health Check



Ce PC ne répond pas actuellement à la configuration requise pour ' Windows 11



Vérifiez si vous pouvez effectuer des opérations et, si ce n'est pas le cas, vous continuerez à recevoir les mises à jour Windows 10.



Le processeur n'est actuellement pas pris en charge pour Windows 11.

[En savoir plus sur les processeurs pris en charge](#)

Processeur : Intel® Core™ i5-6300U CPU @ 2.40GHz

Afficher tous les résultats

En savoir plus

Processeur

Très souvent sur un PC assez “récent”, le processeur sera le seul point indiqué comme “bloquant”, bien que ce ne soit pas le cas. En effet, Microsoft demande un processeur “**1 gigahertz (GHz)** ou plus, avec au moins 2 cœurs sur un [processeur 64 bits compatible](#) ou un système sur puce (SoC)”, mais n’a validé que des processeurs récents, par exemple les processeurs Intel de 8ème génération et plus. Cependant, si vous avez un processeur d’une, voire deux génération de moins, Windows 11 doit pouvoir fonctionner sans soucis.

List des cpu officiellement supportés:

Windows 11 version 21H2	Processeurs AMD pris en charge	Processeurs Intel pris en charge	Processeurs Qualcomm pris en charge
Windows 11 version 22H2 & 23H2	Processeurs AMD pris en charge	Processeurs Intel pris en charge	Processeurs Qualcomm pris en charge

Windows 11 version
24H2

[Processeurs AMD
pris en charge](#)

[Processeurs Intel
pris en charge](#)

[Processeurs
Qualcomm pris en
charge](#)

Prenons le cas de mon PC de test, j'ai un cpu:

Processeur : Intel® Core™ i5-6300U CPU @ 2.40GHz

si je fais une recherche Internet "Intel i5-6300U spécifications", je trouve sur le site d'Intel:

[6e génération de processeurs Intel® Core™ i5](#)

Fréquence de base 2.40 GHz

Nb. de cœurs 2

Date de lancement Q3'15

Il respecte donc la fréquence et le nombre de cœurs minimum. Et les cpu "récents" sont tous 64 bits.

Vérification du processeur

Outil de vérification : WhyNotWin11

[GitHub - rcmaehl/WhyNotWin11: Detection Script to help identify why your PC is not Windows 11 Release Ready.](#)

← → ↻ 🏠 🔍 github.com/rcmaehl/WhyNotWin11

📁 | ★ Bookmarks 📺 How to install ICS o... 📺 Dual or Multi Audio... 🔄 Nouvel onglet

📖 README ⚖️ LGPL-3.0 license

⚙️ Check for Updates	Storage Available	195 GB C: 6 Drive(s) Meet Requirements
	TPM Version	TPM 2 Detected
DESKTOP-ONE ASRock X370 Professional Gaming		AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor AMD Radeon RX 5700 XT

Download


[Download latest stable release](#) →

[Download latest testing release](#)

Keep in mind that you will have to update testing releases manually

Lancer l'exécutable depuis le dossier Téléchargements

fermer le message avec OK



Seul la validation Microsoft pause problème, tous les autres critères sont respectés:



WhyNotWin11
v 2.6.1.1








[Mettre à jour](#)

Résultat de compatibilité de Windows 11

	Architecture	Processeur 64 bits Système d'exploitation 64 bits	
	Méthode de démarrage	UEFI	
	Compatibilité du processeur	Non pris en charge	
	Nombre de cœurs du processeur	2 Cœurs Physiques 4 Cœurs Logiques	
	Fréquence du processeur	2400 MHz	
	DirectX 12 et WDDM 2	DirectX 12 et WDDM 2	
	Type de partitionnement	GPT détecté	
	Quantité de RAM installée	8 GB	
	Secure Boot	Activé	
	Stockage disponible	C: 127 GB Disque(s) compatible(s)	
	Version du TPM	TPM 2 détecté	


DESKTOP-28KB80Q
Dell Inc. 0K4CNR @ 1.36.3

Intel(R) Core(TM) i5-6300U
Intel(R) HD Graphics 520


Nous allons donc pouvoir installer Windows 11 sans soucis en suivant la procédure qui suit.

Installation de Windows 11 avec un processeur “compatible” mais pas certifié par Microsoft

1/ identifier le “langage Windows”
Ouvrir les Paramètres



taper région dans la barre de recherche et sélectionner Modifier le pays ou la région



Région

Pays ou région

France

Windows et les applications peuvent utiliser votre pays ou votre région pour afficher du contenu local.

Format régional

Format actuel : Français (France)

Recommandé [Français (France)]

Windows formate les dates et les heures en fonction de vos préférences linguistiques et régionales.

la Région s'affiche, retenez cette information: nous en auront besoin lors du téléchargement de Windows 11

Download Windows 11 ISO, aller à: [Télécharger Windows 11](#)

plus bas sur la page:

Télécharger l'image disque Windows 11 (ISO) pour les appareils x64

Cette option s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent créer un support d'installation pour démarrage (clé USB, DVD) ou une machine virtuelle (fichier .ISO) pour installer Windows 11. Ce téléchargement est une ISO multiversion qui utilise votre clé de produit pour permettre d'accéder à la bonne version.

Les ISO Windows 11 pour les appareils Arm64 sont disponibles [ici](#).

Sélectionnez Télécharger

Sélectionnez Télécharger

Windows 11 (ISO édition multiple pour les appareils x64)

> Avant de commencer à télécharger une ISO

Télécharger

Télécharger l'image disque Windows 11 (ISO) pour les appareils x64

Cette option s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent créer un support d'installation pour démarrage (clé USB, DVD) ou une machine virtuelle (fichier .ISO) pour installer Windows 11. Ce téléchargement est une ISO multiversion qui utilise votre clé de produit pour permettre d'accéder à la bonne version.

Les ISO Windows 11 pour les appareils Arm64 sont disponibles [ici](#).

Windows 11 (ISO édition multiple pour les appareils x64) ▾

➤ Avant de commencer à télécharger une ISO


Télécharger

Sélectionnez la langue du produit

vous devrez choisir la même langue lors de l'installation de Windows. Pour voir la langue que vous utilisez actuellement, accédez à **Heure et langue** dans les paramètres PC ou **Région** dans le Panneau de configuration.

Choisir une option ▾





Sélectionnez la langue du produit

vous devrez choisir la même langue lors de l'installation de Windows 11 que vous utilisez actuellement, accédez à **Heure et langue** ou **Région** dans le Panneau de configuration.


Confirmer

Télécharger - Windows 11 Français


64 bits Télécharger

ATTENTION: ce fichier fait plus de 5Go, assurez vous d'avoir assez d'espace libre sur votre disque dur !


3/ Créer un répertoire sur le disque C (Win11-ISO par ex.) et y déplacer le fichier ISO



Extraire les fichiers de l'ISO, avec 7-ZIP par exemple



Ouvrir l'invite de commandes en tant qu'administrateur



aller dans le répertoire où vous avez extraits les fichiers, dans sources:
cd C:\Win11-ISO\Win11_24H2_French_x64\sources


```
C:\> Administrateur : Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\WINDOWS\system32>cd C:\Win11-ISO\Win11_24H2_French_x64\sources
C:\Win11-ISO\Win11_24H2_French_x64\sources>
```

et entrer la commande
setupprep.exe /product server


4/ fenêtre “Installer windows server”: cliquer sur <Suivant>




Obtention des mises à jour: sélectionner “pas maintenant”, cliquer sur <Suivant>, puis patienter pendant la “préparation des éléments”



Fenêtre suivante, accepter le contrat de licence




Choisir les éléments à conserver: **Conserver des fichiers, paramètres et applications**, <Suivant>
>> Faites bien attention de choisir cette option pour conserver vos applications, paramètres et données !



Fenêtre "Prêt pour l'installation": cliquer sur <Installer>

>> dernière chance de s'assurer que vous avez bien choisi l'option "Conserver les fichiers,..."



Puis l'installation de Windows 11 démarre. Votre PC redémarrera plusieurs fois.

RAPPEL: après l'installation, Microsoft vous imposera d'utiliser un identifiant Microsoft pour utiliser votre PC. Si vous utilisez un compte local, la création de cet identifiant vous sera proposée à la fin de l'installation, vous devrez donc être connecté à Internet pour pouvoir le faire.